



NOTICE D'INSTALLATION

Kaspersky Internet Security

Nous vous invitons à télécharger la dernière version de l'application Kaspersky Internet Security sur vos appareils (pc, mobile et tablette) :

<https://www.kaspersky.fr/downloads/thank-you/internet-security>

Le code d'activation de votre licence se trouve dans le mail de confirmation reçu à la suite de votre souscription.

AVANT L'INSTALLATION :

- Veuillez vérifier que votre appareil respecte la configuration requise : [retrouvez la à la fin de la notice](#) !
- Désinstallez les autres logiciels de protection anti-virus et anti-malware afin de ne pas créer d'incompatibilités (la multiplication des logiciels de protection informatique n'augmente pas la protection de votre ordinateur, au contraire ! Cela ralentit votre ordinateur et peut créer des interférences qui bloqueront vos logiciels en cas d'attaques).

MODE D'EMPLOI

Installation sur ordinateur

1 INSTALLATION

- ✓ Rdv sur le site : <https://www.kaspersky.fr/downloads/thank-you/internet-security>
- ✓ Choisissez l'appareil à protéger : PC (comprend Windows + Mac).
- ✓ Téléchargez le fichier d'installation et exécutez-le une fois téléchargé.
- ✓ Prenez connaissance du contrat de licence et des documents relatifs à la politique de confidentialité Kaspersky Lab. Pour donner votre accord, cochez les cases et cliquez sur « Accepter ». *Si vous n'acceptez pas, l'application ne sera pas installée.*
- ✓ L'application Kaspersky Secure Connection conçue pour la protection de la connexion Internet sera installée comme module de sécurité complémentaire.
- ✓ Cliquez sur « Installer » en autorisant le logiciel à apporter des modifications sur votre appareil.
- ✓ Patientez 5 min le temps du téléchargement !
- ✓ Laissez les paramètres recommandés pour une protection optimale.
- ✓ L'application est installée !

2 ACTIVATION

- ✓ Saisissez le code d'activation reçu par email lors de votre souscription.
- ✓ La création de compte client est optionnelle. Elle permet de créer un accès My Kaspersky pour retrouver votre code d'activation et les liens de téléchargement. Si vous ne souhaitez pas créer de compte client, vous pouvez revenir au menu principal et utiliser votre application Kaspersky Internet Security directement en cliquant sur la flèche en haut à gauche pour revenir sur la page principale du produit.
- ✓ Votre appareil est instantanément protégé !

3 LANCEMENT DE L'APPLICATION

- ✓ Vous pouvez désormais paramétrer :
 - vos préférences d'analyses (par défaut, l'analyse complète est automatique)
 - les mises à jour des bases (automatique par défaut)
 - des sites spécifiques pour la sécurisation des achats en ligne
 - vos préférences de protection de votre vie privée (webcam, navigation privée)
 - l'activation du contrôle parental (par utilisateur système)
- ✓ Vous avez également accès à My Kaspersky, si vous avez créé un compte client.



ASTUCES

- ✓ N'oubliez pas d'activer l'option Anti-bannières et d'installer l'extension pour le navigateur pour une protection optimale de votre utilisation web !
- ✓ Vous rencontrez un problème particulier dans l'installation ou le paramétrage de votre application ? Retrouvez toutes vos réponses sur le site support Kaspersky Internet Security : [Manuel utilisateur Kaspersky Internet Security](#)

MODE D'EMPLOI

Installation sur Android

1 INSTALLATION

- ✓ Rdv sur l'application Kaspersky Lab - Internet Security for Android (application en français) ou sur <https://www.kaspersky.fr/downloads/thank-you/internet-security>
- ✓ Téléchargez l'application, seul 3 minutes suffisent.
- ✓ Autorisez les accès au téléphone et au stockage afin que la protection puisse fonctionner.

2 ACTIVATION

- ✓ Allez sur "J'ai une licence" et indiquez le code d'activation reçu par email.
- ✓ Pas besoin de créer un compte client, sauf si vous souhaitez activer la fonction Antivol de votre appareil.
- ✓ Vous êtes immédiatement protégés !

3 LANCEMENT DE L'APPLICATION

- ✓ Vous pouvez désormais paramétrer :
 - le type d'analyses automatiques (rapide / complète / par dossier)
 - le mode de protection en temps réel (surveillance des fichiers en arrière plan 24h/24 et 7j/7 et des applications avant leur ouverture) et les actions si détection
 - le filtrage de vos appels (liste noire de spams)
 - l'installation d'Antivol sur votre appareil : en cas de perte ou de vol, vous pourrez activer à distance l'alarme, verrouiller et géolocaliser l'appareil, supprimer les données et même prendre une photo de la personne utilisant votre appareil
 - le verrouillage d'applications
 - la protection internet de votre navigateur favoris



ASTUCES

- ✓ Accorder l'accès Navigateur pour optimiser la protection internet
- ✓ Vous rencontrez un problème particulier dans l'installation ou le paramétrage de votre application ? Retrouvez toutes vos réponses sur le site support Kaspersky Internet Security : [Manuel utilisateur Kaspersky Internet Security for Android - version 11.5](https://support.kaspersky.com/fr/common/beforeinstall/14661)

Vous avez encore des questions concernant l'application, l'installation, l'utilisation ou vous rencontrez un problème technique ?



Composez 01 41 39 87 61 pour échanger avec l'équipe support Kaspersky



ou rendez vous sur le site

<https://support.kaspersky.com/fr/common/beforeinstall/14661>

CONFIGURATION REQUISE DES APPAREILS

POUR LES PC

Configurations exigées :

- Espace disponible sur le disque dur : 1150 Mo ;
- Processeur 1 GHz ou supérieur ;
- Connexion à Internet (pour l'installation, l'activation de l'application, l'utilisation de Kaspersky Security Network et la mise à jour des bases ou modules de l'application) ;
- Microsoft Internet Explorer 8.0 ou suivant ;
- Microsoft Windows Installer 3.0 ou suivant ;
- Microsoft .NET Framework 4 ou suivant ;
- La protection contre l'accès non autorisé à la webcam est offerte uniquement pour les modèles de webcams compatibles ;
- Processeur 1 GHz ou supérieur ;
- 1 Go de mémoire vive disponible (pour les systèmes d'exploitation de 32 bits), 2 Go de mémoire vive disponible (pour les systèmes d'exploitation de 64 bits).

Systèmes d'exploitation :

Microsoft Windows 7 Starter (Service Pack 0 et suivants), Microsoft Windows 7 Home Basic (Service Pack 0 et suivants), Microsoft Windows 7 Home Premium (Service Pack 0 et suivants), Microsoft Windows 7 Professional (Service Pack 0 et suivants), Microsoft Windows 7 Ultimate (Service Pack 0 et suivants), Microsoft Windows 8 (Service Pack 0 et suivants), Microsoft Windows 8 Pro (Service Pack 0 et suivants, Microsoft Windows 8 Entreprise (Service Pack 0 et suivants), Microsoft Windows 8.1 (Service Pack 0 et Windows 8.1 Update), Microsoft Windows 8.1 Pro (Service Pack 0 et Windows 8.1 Update), Microsoft Windows 8.1 Entreprise (Service Pack 0 et Windows 8.1 Update), Microsoft Windows 10 Home (TH1, TH2, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, 19H1), Microsoft Windows 10 Entreprise (TH1, TH2, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, 19H1), Microsoft Windows 10 Pro (TH1, TH2, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, 19H1).

Navigateurs pris en charge :

- Microsoft Internet Explorer versions 8.0, 9.0, 10.0, 11.0. (Le navigateur Internet Explorer versions 8.0 - 11.0 avec la nouvelle interface Windows n'est pas pris en charge) ;
- Microsoft Edge de toutes les versions ;
- Mozilla Firefox versions 52.x - 59.x et supérieures ;
- Mozilla Firefox ESR 52.x ;
- Google Chrome versions 48.x - 64.x ;
- Kaspersky Internet Security prend en charge l'utilisation du navigateur Google Chrome et Mozilla Firefox dans le système d'exploitation de 32 bits et de 64 bits.

Exigences pour les tablettes :

- Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10 ;
- Processeur Intel Celeron 1.66 GHz ou supérieur ;
- 1000 Mo de mémoire vive disponible.

Exigences pour les netbooks :

- Processeur Intel Atom 1600 MHz ou supérieur ;
- 1024 Mo de mémoire vive disponible ;
- Écran 10.1 pouces avec résolution 1024x600 ;
- Carte graphique Intel GMA 950.

POUR MAC

Configurations exigées :

- 1 Go de mémoire (RAM) ;
- 350 Mo d'espace disponible sur le disque pour télécharger l'application ;
- 900 Mo d'espace disponible sur le disque pour installer l'application ;
- Système d'exploitation : macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 ;
- Connexion Internet.

POUR ANDROID

Configurations exigées :

- Smartphone ou tablette avec une résolution d'écran minimale de 320x480 pixels ;
- 120 Mo d'espace libre dans la mémoire principale de l'appareil ;
- Système d'exploitation : Android 4.2-9.x ;
- Intel atom x86 ou ARMv7 et plateformes suivantes ;
- L'application doit être installée dans la mémoire principale de l'appareil.

Exigences pour les montres connectées :

- Système d'exploitation : Android 4.3-9.x ;
- Prise en charge de Bluetooth sur l'appareil et la montre connectée ;
- Kaspersky Internet Security version 11.10 ou supérieure ;
- Montre connectée Android Wear.

Vous trouverez des informations complémentaires relatives à la configuration requise à l'adresse supports Kaspersky :

<https://help.kaspersky.com/KIS/2019/fr-FR/43520.htm>

Ce document peut être modifié sans avertissement préalable. La version la plus récente de ce document est accessible sur le site de Kaspersky Lab à l'adresse

<http://www.kaspersky.com/fr/docs>

Kaspersky Lab et Protected ne peuvent être tenus responsables du contenu, de la qualité, de l'actualité et de l'exactitude des textes utilisés dans ce manuel et dont les droits appartiennent à d'autres entités. Kaspersky Lab et Protected n'assument pas non plus de responsabilité en cas de dommages liés à l'utilisation de ces textes.

Date d'édition : 01/06/2019